

A Projektkezelők funkciójába belépett felhasználó A Projektkezelő funkcióban látható rekord szerepkör szerint	Hivatalos képviselő [HK], Kapcsolattartó [KT]	Adminisztrátor (jogosult) [ADMIN]	Projektkezelő (jogosult) [PK]	NEM JOGOSULT Adminisztrátor [NJADMIN]	NEM JOGOSULT Projektkezelő [NJPK]
	(mindig jogosult)	- nincs letiltva - nem járt le a kezelő jogosultsága	- nincs letiltva - nem járt le a kezelő jogosultsága	- le van tiltva és/vagy - lejárt a kezelő jogosultsága	- le van tiltva és/vagy - lejárt a kezelő jogosultsága
Hivatalos képviselő, Kapcsolattartó (mindig jogosult) - nem lehet tiltott - nem járhat le a kezelő jogosultsága - a pipa mező mindig inaktív - a pipa mező a fejlesztés élesítésekor be van kattintva	HK/ KT látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → mindig inaktív → mindig be van kattintva - az újragenerálás ikon számára látható és aktív.	ADMIN látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → mindig inaktív → mindig be van kattintva - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg.	PK látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → mindig inaktív → mindig be van kattintva - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg.	NJADMIN! nem tud belépni a funkcióba	NJPK! nem tud belépni a funkcióba
Projektkezelő (jogosult) - nincs letiltva, és - nem járt le a kezelő jogosultsága - a pipa mező a fejlesztés élesítésekor nincs bekattintva	HK/KT látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → aktív → rendszerhasználat során a pipa szabadon bekattintható és kivehető - az újragenerálás ikon számára akkor látható és aktív, amikor a pipa mező be van kattintva	ADMIN látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → aktív → rendszerhasználat során a pipa szabadon bekattintható és kivehető - az újragenerálás ikon számára akkor látható és aktív, amikor a pipa mező be van kattintva	PK látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → inaktív → rendszerhasználat során nem módosítható a pipa mező állása - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg.	NJADMIN! nem tud belépni a funkcióba	NJPK! nem tud belépni a funkcióba
Adminisztrátor (jogosult) - nincs letiltva, és - nem járt le a kezelő jogosultsága - a pipa mező a fejlesztés élesítésekor be van bekattintva				NJADMIN! nem tud belépni a funkcióba	NJPK! nem tud belépni a funkcióba
NEM JOGOSULT Projektkezelő - le van tiltva, és/vagy - lejárt a kezelő jogosultsága - a pipa mező a fejlesztés élesítésekor nincs bekattintva	HK/KT látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → inaktív → nincs bekattintva → a letiltás későbbi feloldása, vagy a kezelői érvényesség meghosszabbítása után a pipa mező legyen aktív, de üres! - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg	ADMIN látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → inaktív → nincs bekattintva → a letiltás későbbi feloldása, vagy a kezelői érvényesség meghosszabbítása után a pipa mező legyen aktív, de üres! - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg	PK látja a listában a rekordot, ahol - a pipa mező: → inaktív → nincs bekattintva → a letiltás későbbi feloldása, vagy a kezelői érvényesség meghosszabbítása után a pipa mező legyen inaktív , és üres! - az újragenerálás ikon számára nem jelenik meg	NJADMIN! nem tud belépni a funkcióba	NJPK! nem tud belépni a funkcióba
NEM JOGOSULT Adminisztrátor - le van tiltva, és/vagy - lejárt a kezelő jogosultsága - a pipa mező a fejlesztés élesítésekor nincs bekattintva				NJADMIN! nem tud belépni a funkcióba	NJPK! nem tud belépni a funkcióba